


# Consiguiendo buena circulación de animales en el sistema tambo



Dr. Neil Chesterton BVSc  
Inglewood Vet Services  
Taranaki , Nueva Zelanda  
[www.lamecow.co.nz](http://www.lamecow.co.nz)

---

## El manejo de las vacas

### a) Arreo de las vacas en callejones

- i) Permitir a las vacas fluir hacia el tambo.
- ii) Cabezas gachas.
- iii) No a los empujones laterales.
- iv) No a las vacas retrocediendo de lugares de amontonamiento.
- v) El operario y su perro mantienen distancia de las últimas vacas.
- vi) Hablar, silbar, pero no asustarlas.
- vii) En tiempos calurosos puede ser necesario estimular el tercio del rodeo que está adelante si los animales no se mueven. Hacer esto desde el potrero que está al lado – no moverse entre las vacas.

### b) Arreo de las vacas en el tambo

- i) Comenzar el ordeño ni bien llegan las primeras vacas al tambo.
- ii) No mover la puerta arreadora por, al menos, 15 minutos desde que las últimas vacas llegaron al corral. Esto les da tiempo a las vacas para reacomodar su posición en el corral.
- iii) Las vacas entran a la sala.
- iv) Las vacas salen de la sala.
- v) Todo el personal usa la puerta arreadora siguiendo la misma rutina (a las vacas les gusta la rutina). Manejar la puerta desde la fosa, lejos de la entrada.
- vi) La puerta de arreo sirve para ocupar el espacio que va quedando – no es para empujar a las vacas. La puerta no se debe mover hacia delante nunca más de 5 segundos por vez. Un “timer” en el interruptor sirve para asegurarse que esto ocurra.
- vii) Una campana o algún sonido amigable en la puerta avisa a las vacas que ésta se está moviendo.
- viii) El operario silba o habla a los animales con una voz amable, como si le estuviera hablando a un bebe.
- ix) El operario evita el contacto visual con las vacas que están entrando.
- x) El operario se mantiene alejado de la puerta en una instalación espina de pescado.
- xi) El operario evita salir de la fosa para buscar a las vacas.
- xii) El tiempo máximo de ordeño es 2 horas (idealmente 1 hora y media).
- xiii) Las puertas de arreo superiores pueden ser efectivas si se usan en forma tranquila y de la misma manera por cualquier persona del equipo.

Una buena rutina es:

- a) Siempre elevar las cadenas y mover la puerta al mismo lugar en el corral.
- b) Detener la puerta sobre las vacas pero no dejar caer las cadenas.
- c) Poner pezoneras en 5 vacas antes de dejar caer las cadenas.
- d) No mover la puerta.
- e) Poner pezoneras en, al menos, 5 vacas más y después mover la puerta 2 a 3 segundos máximo.